Cambiare DNS con Windows 10



1. Aprire le impostazioni.

2. Selezionare rete e internet.



3. Se siete connessi via cavo selezionate Ethernet (o Wi-Fi per le connessioni wireless).

← Impostazioni	
Wi-Fi	Ethernet
Modalità aereo	
Consumo dati	
VPN	Impostazioni correlate
Connessione remota	Modifica opzioni scheda
Ethernet	Modifica opzioni di condivisione avanzate
Proxy	Centro connessioni di rete e condivisione Gruppo Home
	Windows Firewall

4. Cliccare su "Modifica opzioni scheda".

← Impostazioni	
🔅 RETE E INTERNET	
Wi-Fi	Ethernet
Modalità aereo	
Consumo dati	
VPN	Impostazioni correlate
Connessione remota	Modifica opzioni scheda
Ethernet	Modifica opzioni di condivisione avanzate
Brow	Centro connessioni di rete e condivisione
PTOXY	Gruppo Home
	Windows Firewall

5. Cliccare con il destro sulla icona della scheda di rete e selezionare Proprietà.



6. Selezionate proprietà da TCP/IPv4.	
🏺 Proprietà - Ethernet	×
Rete Condivisione	
Connetti tramite:	
Realtek PCIe GBE Family Controller	
Configura	
La connessione utilizza gli elementi seguenti:	
 Client for Microsoft Networks File and Printer Sharing for Microsoft Networks QoS Packet Scheduler Link-Layer Topology Discovery Responder Internet Protocol Version 4 (TCP/IPv4) Link-Layer Topology Discovery Mapper I/O Driver Microsoft Network Adapter Multiplexor Protocol 	~
Installa Disinstalla Proprietà	
Descrizione Transmission Control Protocol/Internet Protocol. The default wide area network protocol that provides communication across divers interconnected networks. OK Annu	e ulla

7. Impostare i **DNS** come nell'esempio in figura. In questo caso sono quelli di Google.

y Connessioni di rete

	oprietà - Ethernet	×	nection 2
Rete	Condivisione		meetion 2
Co			ual Private
C.	Proprietà - Internet Protocol Version 4	4 (TCP/IPv4)	\times
	Generale Configurazione alternativa		
La	È possibile ottenere l'assegnazione aut rete supporta tale caratteristica. In ca	comatica delle impostazioni IP so contrario, sarà necessario	se la
E	richiedere all'amministratore di rete le ir	mpostazioni IP corrette.	
E	Ottieni automaticamente un indiriz	zzo IP	
E	O Utilizza il seguente indirizzo IP: —		
E	Indirizzo IP:		
	Subnet mask:		
	Gateway predefinito:		
-1	Ottieni indirizzo server DNS auton	naticamente	
	Utilizza i seguenti indirizzi server D	DNS:	
	Server DNS preferito:	8.8.8.8	
	Server DNS alternativo:	8.8.4.4	